


logs/00x ディレクトリを作成する
logs/001などをコピーすると簡単

logs/00x/DataPreprocessing for YOLO.ipynb をつかってデータリストを作成
yolo_test.txt と yolo_train.txt が作成される

logs/00x/dataset.yaml を作成する

```
1 # train and val data as 1) directory: path/images/, 2) file: path/images.txt, or 3) list: [path1/images/, path2/images/]
2 train: ../logs/002/yolo_train.txt
3 val: ../logs/002/yolo_test.txt
4 #test: ../coco/test-dev2017.txt # 20288 of 40670 images, submit to https://competitions.codalab.org/competitions/20794
5
6 # number of classes
7 nc: 12
8
9 # class names
10
11 names: [ 'Blotchedfox', 'Longnose', 'Pyramid', 'Moorish', 'Raccoon',
12         'Blackback', 'Palette', 'Clownfish', 'YellowSurgeon', 'DoubleSaddle',
13         'Threadfin', 'Clowntrigger' ]
14
```


以上で logs/00x ディレクトリは次のようになる



機械学習を実行する

例: python train.py --data logs/002/dataset.yaml --cfg logs/002/yolov5s.yaml --weights "" --batch-size 8

機械学習の結果 runs/train/exp?? ディレクトリが作成される
weights フォルダに weights が入っている



画像検出を行う

例: `python detect.py --source ./fishes/movie/blackback/blackback1.mp4 --weights runs/train/exp23/weights/best.pt --view-img`

--view-img を入れると画像検出の結果が画面に出力される

--view-img を入れないと `runs/detect/exp?` に画像検出の結果ファイルが出力される

日本語で検出結果を出したいとき

ObjectDetector.py を使うと検出結果を日本語名で出すことができる

ファイル名に `recog_` がついた mp4 ファイルが出力される

